

Vimコマンド精選

1. ノーマルモード

(1) モード移行

コマンド	説明	代替
i	挿入モードに移行。カーソル位置の前にテキストを入力。	Insert
a	挿入モードに移行。カーソル位置の後にテキストを入力。	
O	挿入モードに移行。カーソル位置の前行を追加して入力。	
o	挿入モードに移行。カーソル位置の後に行を追加して入力。	
I	挿入モードに移行。行頭にテキストを入力。	
A	挿入モードに移行。行末にテキストを入力。	
s	挿入モードに移行。カーソル位置の文字を1文字切り取ってからテキストを入力。	
S	挿入モードに移行。1行切り取ってからテキストを入力。	cc
C	挿入モードに移行。カーソル位置から行末まで切り取ってからテキストを入力。	
R	置換モードに移行。	
v	ビジュアルモードに移行。文字選択。	
V	ビジュアルモードに移行。行選択。	
Ctrl-V	ビジュアルモードに移行。矩形選択。	

(2) ウィンドウ操作

コマンド	説明	代替
Ctrl-W w	ウィンドウ切り替え。	
Ctrl-W r	上下又は左右でウィンドウ入れ替え。	
Ctrl-W k	上ウィンドウに切り替え。	Ctrl-W ↑
Ctrl-W l	右ウィンドウに切り替え。	Ctrl-W →
Ctrl-W j	下ウィンドウに切り替え。	Ctrl-W ↓
Ctrl-W h	左ウィンドウに切り替え。	Ctrl-W ←

(3) カーソル移動

コマンド	説明	代替
k	上に移動。	↑
l	右に移動。	→
j	下に移動。	↓
h	左に移動。	←
0	文頭に移動。	Home
^	文頭に移動。(空白を除く)	
\$	文末に移動。	End
gg	文書頭に移動。	
G	最終行に移動。	
Ctrl-F	1ページ下に移動。	PageDown
Ctrl-B	1ページ上に移動。	PageUp
Ctrl-D	半ページ下に移動。	
Ctrl-U	半ページ上に移動。	
[段落前方に移動。	
]	段落後方に移動。	
w	右方向の単語前方に移動。	
W	右方向の単語前方に移動。(記号を除く)	
e	右方向の単語後方に移動。	
E	右方向の単語後方に移動。(記号を除く)	
b	左方向の単語前方に移動。	
B	左方向の単語前方に移動。(記号を除く)	
nG	n行目に移動。	:n
%	対応する括弧に移動。	

(4) 編集

コマンド	説明	代替
x	カーソル位置の文字を1文字切り取り。	
X	カーソル位置の前の文字を1文字切り取り。	
dd	1行切り取り。	
D	カーソル位置から行末まで切り取り。	d\$
yy	1行コピー。	Y
nyy	n行コピー。	
p	カーソル位置の後又は後の行にペースト。	
P	カーソル位置の前又は前の行にペースト。	
u	変更を取り消す。(アンドウ)	
U	行全体の変更を取り消す。	
Ctrl-R	取り消しを取り消す。(リドウ)	
.	直前の動作を繰り返す。	
~	行末に後の行を結合。	
~	カーソル位置の文字を大文字⇄小文字変換。	
r	1文字置換。	

(5) レコーディング

コマンド	説明	代替
qa	レジスタaに操作のレコーディングを開始。	
q	レコーディング終了。	
@a	レジスタaを1回実行。	
n@a	レジスタaをn回実行。	

2. 挿入モード

コマンド	説明	代替
Esc	ノーマルモードに移行。	
Ctrl-N	単語を保管する。(前方検索)	
Ctrl-P	単語を補充する。(後方検索)	

3. ビジュアルモード

コマンド	説明	代替
d	選択範囲切り取り。	
c	選択範囲切り取り後、挿入モードに移行。	
y	選択範囲コピー。	

4. コマンドラインモード

(1) 保存

コマンド	説明	代替
:q	ファイルを閉じる。	
:q!	ファイルを保存せずに強制的に閉じる。	ZQ
:qa	全てのファイルを閉じる。	
:qa!	全てのファイルを保存せずに強制的に閉じる。	
:w	ファイルを上書き保存する。	
:w filename	ファイルを名前を付けて保存。	
:wq	ファイルを保存して閉じる。	:x, ZZ

(2) ウィンドウ操作

コマンド	説明	代替
:e filename	ファイルを現在のウィンドウで開く。	
:new	水平分割した新しいウィンドウを開く。	
:vnew	垂直分割した新しいウィンドウを開く。	
:split filename	ファイルを水平分割したウィンドウで開く。	:sp filename
:vsplit filename	ファイルを垂直分割したウィンドウで開く。	:vs filename
:tabnew	新しいタブを開く。	
:tabe filename	ファイルを新しいタブで開く。	
:tabn	次のタブに移動。	Ctrl-PageUp
:tabp	前のタブに移動。	Ctrl-PageDown
:tabc	タブを閉じる。	

(3) 検索と置換

コマンド	説明	代替
/str	ファイル内でstrを前方検索。	
?str	ファイル内でstrを後方検索。	
n	次の検索結果に移動。	
N	前の検索結果に移動。	
*	カーソル位置の単語を前方検索。	
#	カーソル位置の単語を後方検索。	
:nohlsearch	検索結果のハイライトを消す。	:noh
:ns/old/new	n行目(省略時は現在の行)で最初のoldをnewに置換。	
:n,ns/old/new/g	n~n行目(省略時は現在の行)全てのoldをnewに置換。	
:%s/old/new/g	ファイル内全てのoldをnewに置換。	
:%s/old/new/gc	ファイル内全てのoldを都度確認しながらnewに置換。	

(4) オプション設定

コマンド	説明	代替
:set	規定値とは異なる値のオプションを表示。	:se
:set option?	optionの値を表示。	
:set option	optionをオン、または、値を表示。	
:set no option	optionをオフ。	
:set option=value	optionにvalueをセット。	
:set ignorecase	検索時に大文字小文字を区別しない。	:set ic
:set hlsearch	検索結果をハイライト表示。	:set hls
:set fileencoding=encoding	文字コードをencodingに設定。	:set fenc=encoding

(5) カレントディレクトリ

コマンド	説明	代替
:pwd	カレントディレクトリを表示。	

(6) 外部コマンド

コマンド	説明	代替
!command	外部コマンドを実行。	
!!command	外部コマンドを実行してカーソル位置に出力を挿入。	

(7) ヘルプ

コマンド	説明	代替
:help	ヘルプを開く。	:h, F1
:help index	コマンド一覧。	
:help word	wordをヘルプで検索。	